

UNIVERSITÄT
BAYREUTH

Anleitung: Browsercache löschen

Zentrale Onlineredaktion, Servicestelle Presse Marketing und Kommunikation der Universität Bayreuth



Anleitung: Browsercache löschen

Ist mein Browsercache voll?

Werden Ihnen die Änderungen auf Ihrer Seite nicht angezeigt? Der Grund dafür kann ein voller Browsercache sein. Der Cache ist ein Bereich auf Ihrem Computer, in dem Webseitendaten wie Passwörter, Bilder und andere Webinhalte gespeichert werden, die beim Besuch einer Website heruntergeladen werden.

Allerdings ist dieser Speicherplatz begrenzt und kann durch veraltete und nicht mehr benötigte Daten überfüllt werden. Das kann dazu führen, dass Webseiten nicht korrekt dargestellt werden oder Fehler auftreten.

Wie überprüfe ich, ob ein voller Browsercache das Problem ist?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob ein voller Browsercache die Ursache für falsch dargestellte Webseiten ist. Da der Cache auf Ihrem Computer gespeichert ist und jeder Browser einen eigenen Cache verwendet, können Sie überprüfen, ob Ihre Seite folgendermaßen korrekt angezeigt wird:

- **Anderen Browser verwenden:** Sie können Ihre Seite in einem anderen Browser (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.) aufrufen und überprüfen, ob Ihre Änderungen dort angezeigt werden.
- **Anderes Gerät verwenden:** Sie können Ihre Seite auch auf einem anderen Gerät aufrufen, zum Beispiel auf Ihrem Handy oder einem anderen Computer. Wenn die Seite auf einem anderen Gerät korrekt angezeigt wird, könnte Ihr Browsercache überfüllt sein.
- **Privater Modus:** Starten Sie Ihren aktuellen Browser im privaten Modus (bzw. Inkognito-Modus, InPrivate-Modus). Im privaten Modus werden keine Browserdaten geladen. Wird die Seite hier also korrekt angezeigt, deutet dies auch auf ein Problem mit dem Browsercache hin.
Tastenkombination in Google Chrome, Microsoft Edge: **Strg + Shift + N**
Tastenkombination in Mozilla Firefox: **Strg + Shift + P**
„Privates Surfen“ in Safari (Mac): „Ablage“ > „Neues privates Fenster“
- **Neuladen erzwingen:** Mit der Tastenkombination **Strg + F5** können Sie ein Neuladen der Seite erzwingen, bei dem im Cache gespeicherte Inhalte ignoriert werden.


Wie kann ich meinen Browsercache leeren?

Wenn die Seite in anderen Browsern oder auf anderen Geräten korrekt angezeigt wird, können Sie folgende Schritte befolgen, um Ihren Browsercache zu leeren:

Safari (Mac)

1. In Safari lässt sich der Cache einfach mit der folgenden Tastenkombination leeren:
Cmd + Alt + E


2. Sollte die Tastenkombination nicht funktionieren, klicken Sie in der Navigationsleiste unter „Safari“ auf „Einstellungen“.



3. Navigieren Sie in den Einstellungen zur Seite „Datenschutz“ und klicken Sie auf „Websitedaten verwalten...“.




4. Klicken Sie auf „Alle entfernen“.




Google Chrome


1. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Browser und wählen Sie „Einstellungen“ im Dropdown-Menü aus oder gehen Sie auf <chrome://settings>.



2. Navigieren Sie in den Einstellungen zur Seite „Datenschutz und Sicherheit“.




3. Klicken Sie unter „Datenschutz und Sicherheit“ auf „Browserdaten löschen“ und entfernen Sie alle Haken außer bei „Bilder und Dateien im Cache“. Wählen Sie als Zeitraum „Gesamte Zeit“ aus und klicken Sie „Daten löschen“.




Mozilla Firefox


1. Klicken Sie auf die drei Balken oben rechts im Eck und wählen Sie „Einstellungen“ im Dropdown-Menü aus oder gehen Sie auf <about:preferences>.



2. Navigieren Sie in den Einstellungen auf die Seite „Datenschutz & Sicherheit“




3. Klicken Sie unter „Cookies und Website-Daten“ auf „Daten entfernen“ und setzen Sie nur einen Haken bei „Zwischengespeicherte Webinhalte/Cache“. Klicken Sie „Leeren“.




Microsoft Edge

4. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Browser und wählen Sie „Einstellungen“ im Dropdown-Menü aus oder gehen Sie auf <edge://settings>.



5. Navigieren Sie in den Einstellungen zur Seite „Datenschutz, Suche und Dienste“.



6. Klicken Sie unter „Browserdaten löschen“ auf „Zu löschende Elemente auswählen“ und entfernen Sie alle Haken außer bei „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“. Wählen Sie als Zeitbereich „Gesamte Zeit“ aus und klicken Sie „Jetzt löschen“.

